Para habilitar la generación de los archivos de exportación correspondiente al aplicativo ***SICORE*** es necesario contar con el Módulo Profesional PLUS.

Si usted aún no cuenta con este módulo rogamos se comunique con nuestro Departamento Comercial llamando al (011) 4375-0087 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Como parametrizar el sistema para la exportación?

Seguir los pasos que se detallan a continuación:

1. En primer término usted debe relacionar cada uno de los tipos de comprobante definidos en el Sistema de Iva Ventas/Compras con su correspondiente en el aplicativo ***SICORE***

   Para ello:

   - Ingresar al Sistema de Iva Ventas/Compras en su forma habitual.
   - Ingresar a:

     Iva Ventas/Compras
     ↳ ***Administrador de Gestión***
     ↳ ***Tablas***

   - Acceder a la opción ***Tipos de Comprobantes***.
   - Seleccione el ***Circuito*** al que pertenecen los ***Tipos de comprobantes*** a relacionar.
   - Ingresar a la opción ***Circuitos*** --> ***Ventas/Cobranzas*** o ***Compras/Pagos***
   - Seleccione el tipo de comprobante a parametrizar y haga clic en el botón ***Modificar***.
   - Ingresar a la solapa ***Otros sist***.
   - Indicar en el dato ***Tipo Comp/RG 1361 / SICORE / CITI Ventas*** la relación con este aplicativo según corresponda.



- Hacer clic sobre el botón ***Aceptar***.
- Repita esta operación para todos aquellos comprobantes a considerar en la exportación al aplicativo de AFIP.

2. Cumplida la parametrización anterior, ingresar a

Iva Ventas/Compras

↳ ***Informes Impositivos***

Allí acceda a la opción ***Exportación a SICORE*** según corresponda.

Se presenta la siguiente pantalla.

3. Indicar el rango de fechas a informar

   Del mismo modo, indicar si usted desea incluir en el archivo de exportación la totalidad o solo algunos Regimenes Especiales.

   Repetir esta operación para los Tipos de Comprobantes a considerar.

4. Seleccionar el nombre de la carpeta destino donde el archivo será guardado.

Importante:

*Le recordamos también que desde el menú del sistema, habiendo seleccionado la opción **Exportación a SICORE**, al presionar la tecla de función F1 puede acceder al manual del usuario que se refiere a estos puntos.*

Cordialmente

Sistemas Bejerman S.A.
Departamento de Servicios a Clientes